

TUTORIAL PARA EL ACCESO A LA WIFI “MEDUSA EDUCATIVA”


En todas las aulas docentes del centro tenemos disponible para el alumnado una WIFI llamada “Medusa Educativa”.

Para acceder a dicha WIFI será necesario credenciales de usuario/contraseña. En este tutorial se explica el procedimiento a seguir para poder obtener las credenciales y conectarse a la red.

1. OBTENCIÓN DE CREDENCIALES

Acceder a la siguiente dirección de internet:

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave/



Nombre de usuario

Contraseña actual

Recupere el acceso a su cuenta si no conoce o ha olvidado su contraseña.

Es requisito imprescindible tener registrado el correo electrónico en su centro educativo.

Pusamos en el botón **Obtener Contraseña**:



Si ha olvidado su contraseña, siga las indicaciones para restablecerla.

CIAL, NIF/NIE o Pasaporte*

Se le ha enviado un código de seguridad a 'rom...@gmail.com'. Haga clic en el enlace del correo electrónico o copie y pegue el código de seguridad aquí.

(Puede solicitar un cambio del correo de Píncel/Ekade en su centro educativo)

Código

✓ Comprobar código

✕ Cancelar

A continuación nos aparece la siguiente pantalla :

Cambie la contraseña. Mantenga la nueva contraseña en un lugar seguro. Después de introducir la nueva contraseña, haga clic en el botón Cambiar contraseña. Si necesita anotarla, asegúrese de guardarla en un lugar seguro. La nueva contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:

- La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Deben tener como mínimo 8 caracteres.
- No debe incluir ninguna parte del nombre del usuario.

Introduzca la nueva contraseña.

Contraseña nueva

Confirmar contraseña

▶▶ Cambiar contraseña

Introducimos una contraseña como mínimo de 8 caracteres, y la confirmamos. Pulsamos en el botón **Cambiar contraseña:**

Cambie la contraseña. Mantenga la nueva contraseña en un lugar seguro. Después de introducir la nueva contraseña, haga clic en el botón Cambiar contraseña. Si necesita anotarla, asegúrese de guardarla en un lugar seguro. La nueva contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:

- La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Deben tener como mínimo 8 caracteres.
- No debe incluir ninguna parte del nombre del usuario.

Contraseña nueva aceptada. Haga clic para cambiar la contraseña.

Contraseña nueva

Nivel: Fuerte




Confirmar contraseña



▶ Cambiar contraseña

A partir de aquí empieza el proceso de cambio de contraseña. Mientras se realiza no podemos cerrar la ventana y tendremos que esperar a que finalice:



Finalmente nos debe aparecer la pantalla con el mensaje de que se ha cambiado correctamente la contraseña:

Se ha cambiado correctamente la contraseña.

▶ Continuar


Una vez ahí pulsamos en el botón **Continuar** para finalizar el proceso:

Ha salido de la sesión.

Cierre todas las ventanas del navegador de Internet antes de intentar entrar de nuevo.


2. ACCESO A LA WIFI MEDIANTE EL MÓVIL

Activamos la opción WIFI en nuestro móvil y buscamos la red “Medusa_educativa”:




Dejamos todos los campos sin tocar, salvo los siguientes:

- **Identidad:** que será el DNI (con letra)
- **Contraseña:** la que han puesto al generar las credenciales



Después de esto, ya deberíamos estar conectados a la WIFI:



Para dispositivos **Android**, tenga en cuenta las siguientes configuraciones:

- Método EAP: PEAP
- Autenticación de fase 2: Sin especificar (en algunos dispositivos si no funciona probar GTC)
- Certificado CA: (Sin Especificar) o (no validar)
- Certificado de usuario: (Sin Especificar)

En el caso de que tengamos dispositivos **iOS** el procedimiento se simplifica y únicamente hay que especificar DNI y contraseña.


3. ACCESO A LA WIFI MEDIANTE EL ORDENADOR

En primer lugar debemos instalar un programa que servirá para que funcionen los certificados de acceso a la WIFI.

Este programa lo pueden descargar desde esta dirección:


<http://bit.do/medusa-educativa>

Una vez descargado, pulsamos **SHIFT** y hacemos clic encima del icono con el **botón derecho** del ratón:




En dicho menú, hacemos clic en la opción **Ejecutar como administrador**.


El programa se instalará terminando con una pantalla como la siguiente:



A continuación nos dirigimos al menú de redes WIFI de nuestro ordenador y seleccionamos **Medusa_educativa**:



Pulsamos en el botón **Conectar**. Nos aparecerá una pantalla que nos pide las credenciales de acceso:



Aquí tenemos que poner los siguientes datos:


- **User name:** DNI con letra.
- **Password:** la contraseña que hemos creado al generar las credenciales.

Si nos vamos al gestor de conexiones inalámbricas debería aparecer conectando a la WIFI:



Si todo va bien, el equipo ya debería estar conectado a la red.

En caso de que aparezca la siguiente pantalla:



Reiniciar el ordenador y volver a conectar con usuario y contraseña.

Para ordenadores APPLE basta con introducir el nombre de usuario y la contraseña al seleccionar la red WIFI de Medusa_educativa.